




RZ|

GZ`fbl_ dghSET CLOCK^ey \uoh^Z ba f_gx gZkljh_d

Hldexq_gb_ we_dljbq_kl\Z gZ h[t_dl_


?keb ih^ZqZ we_dljhiblZgby ij_djZsZ_lky f_g__ q_f gZ qZkZ lh ijb \h we_dljbq_kl\Z \k_ gZklhcdb mijZ\eyxs_]h deZiZgZ \hkkIZgZ\eb\Zxlky Z\lhZ we_dljhiblZgby [m^_l ij_djZs_gZ [he__ q_f gZ qZkZ lh ijb \hkkIZgh\e_gbb we_ [m^_l fb]Zlv l_dms__ wjlfyhagZqZ_l qh l_dms__ \j_fy g_h[oh^bfh kdhjj_dlbjh] gZkljhcdb ijh^he`Zxl khojZgylvky \ izfyb mijZ\eyxs_]h deZiZgZ

Khh[s_gb_ h[hrb[d_




?keb gZ ^bkie__ ihyley_lkEERROR^bkwk[s_gb_hrb[d_ b mdZau\Z\lh dh^ hrb[dbwh hacgZ qh \hagbdeb k[hb b mijZ\eyxsbc g_ fh nmgdpbhgbjh\Zlv < wihf kemqZ_ g_h[oh^bfh h[jZlblvky d \Zr_fm ^

J_`bf ^bZ]ghklbdb mijZ\eyxs_]h deZiZgZ




RZ|

GZ`fbl_ h^gh\j_f_ggh gZ k_dmg^u^adg hdb ?keb \ l_q_gbb k_dmg^ g_ ijhbahc^_l i_j_oh^Z d mijZ\eyxsbc deZiZg [m^_l aZ[ehdbjh\Zg kgylv [ehdbjh\dm ke^m_l gZ,ZINEXAg,h,dSET CLOCK \ mdZaZgghc ihke^h\Zl_evghklb AZl_f gZ`fbl_g h^gh\j_f_ggk_dmg^ dNEXTB © b ©^a b hlmlklbl_ bo




RZ|

GZ wlhf wlZi_ hlh[jZ`Z_lky qbkeh ^g_c ijhr_`rbo k fhf_glZ ihke_`g GZ`fbl_ dghNEXT^ey i_j_oh^Z d ke^m_x_s_fm rZ]m` eb[h gZ`f @REGEN^ey \ha\jZIZ d ij_`f_u^mZ]m




RZ|

GZ wlhf wlZi_ hlh[jZ`Z_lky h[t_f hqbs_ggghc \h^u k fhf_glZ ihke_`g ?keb mijZ\eyxsbc deZiZg g_ hkgZs_g \h^hkq_lqbdhf lh gZ hlh[jZ`Zlvky ghev GZ`fbl_ dghNEXT^ey i_j_oh^Z d ke^m_x_s_fm rZ]m_l` ecbj\midgnZ`f @REGEN^ey \ha\jZIZ d ij_`u^m_s_fm rZ]m



RZ|

H[t_f j_a_j\gZy _fdhklv bkihevah\ZggZy aZ ihke_`g wlhf j_`bf_ hlh[jZ`Z_lky hklZ\rZyky h[f_ggZy _f ihfhsvx dghidB @`gh ihkfhlj_lv ^Zggu_ ih hklZ\r_ h[f_ggghc _fdhklb aZ ijhr_`rb_ `gb fZdkbfmf aZ ihfhsvx dghidB @`gh @ijhebklZlv^ ^Zggu_ \ h[jZlgmX klhjhgM



RZ|

GZ wlhf wlZi_ fh`gh ijhkfhlj_lv ^Zggu_ h[h[t_f_ h \h^u aZ kmldb aZ i_jbh^ \ ^gy >bkie_c hlh[jZ`Z

объеме очищенной воды за текущий день. С помощью кнопки « \wedge » можно просмотреть данные об объеме очищенной воды за прошлый, позапрошлый день и так далее вплоть до 63-го дня.


Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.



Шаг 6:

Текущий расход воды: откройте один или несколько водоразборных кранов в здании – на дисплее отобразится текущий расход воды в литрах в минуту. Если все водоразборные краны закрыть, то через несколько секунд на дисплее отобразится ноль. Ноль также будет отображаться на дисплее в случае, если управляющий клапан не оснащен водосчетчиком.

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.




Шаг 7:

Максимальное значение расхода воды за последние 7 дней.

На дисплее отображается максимальное значение расхода воды (в литрах в минуту) за последние 7 дней. На дисплее будет отображаться ноль в случае, если управляющий клапан не оснащен водосчетчиком.

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.

Режим «Архив».



Шаг 1:

Нажмите одновременно кнопки « \wedge » и « ∇ » и удерживайте их в течении 3-х секунд. Затем опять нажмите кнопки « \wedge » и « ∇ » и сразу же отпустите.

Если в течении 5-ти секунд не произойдет перехода к шагу №2 – управляющий клапан будет заблокирован. Чтобы снять блокировку следует нажать кнопки: ∇ , NEXT, \wedge , SET CLOCK в указанной последовательности. Затем нажмите одновременно в течении 3-х секунд кнопки « \wedge » и « ∇ » и отпустите их.



Шаг 2:

На этом этапе отображается количество дней, которые отработал управляющий клапан с момента запуска.

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.



Шаг 3:

На этом этапе отображается количество регенераций с момента запуска управляющего клапана в работу.

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.



Шаг 4:

На этом этапе отображается суммарный объем очищенной воды с момента запуска управляющего клапана.

Нажмите кнопку «NEXT» для выхода из меню архива, либо нажмите кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.